




Prise en main FileZilla

1 Installation et lancement


<i>OBJECTIF</i>	<i>PROCÉDURE</i>
Installation	<p>Récupérer le logiciel à partir http://www.filezilla.fr/</p> <p>Décompresser l'archive contenant FileZilla (avec 7-zip par exemple)</p> 
Lancement	<p>Dans le dossier décompressé, double-cliquer sur <i>FileZilla.exe</i> (vous pouvez bien sûr créer un raccourci) :</p> 

2 Tâches de base

<i>OBJECTIF</i>	<i>PROCÉDURE</i>																																				
<p>Se connecter à un serveur FTP</p>	<p>Renseigner le trio minimum :</p> <p>Nom d'hôte : site-coop.net</p> <p>Utilisateur : sitecoop2</p> <p>et mot de passe <input type="password" value="Mot de passe : *****"/></p> <p>et valider par la touche Entrée.</p>  <p>The screenshot shows an FTP client window with the following details:</p> <ul style="list-style-type: none"> Site distant : / Directory listing table: <table border="1" data-bbox="549 1041 1436 1232"> <thead> <tr> <th>Nom</th> <th>Taille</th> <th>Type</th> <th>Modifié</th> <th>Droits</th> <th>Propriéta...</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>..</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>bases</td> <td></td> <td>File</td> <td></td> <td>drwxr-xr-x</td> <td>stagesco us..</td> </tr> <tr> <td>cgi-bin</td> <td></td> <td>File</td> <td></td> <td>drwx--r-x</td> <td>stagesco us..</td> </tr> <tr> <td>www</td> <td></td> <td>File</td> <td></td> <td>drwx--r-x</td> <td>stagesco us..</td> </tr> <tr> <td>.bash_lo...</td> <td>24</td> <td>.bash_log...</td> <td></td> <td>-rwx--r-x</td> <td>stagesco us..</td> </tr> </tbody> </table> <p>La connexion est réussie quand s'affiche le contenu du <i>Site distant</i> (fenêtre droite) :</p> <p><i>Si la connexion échoue vérifier les identifiants de connexion, si le problème persiste voir la procédure : activer/désactiver le mode passif.</i></p>	Nom	Taille	Type	Modifié	Droits	Propriéta...	..						bases		File		drwxr-xr-x	stagesco us..	cgi-bin		File		drwx--r-x	stagesco us..	www		File		drwx--r-x	stagesco us..	.bash_lo...	24	.bash_log...		-rwx--r-x	stagesco us..
Nom	Taille	Type	Modifié	Droits	Propriéta...																																
..																																					
bases		File		drwxr-xr-x	stagesco us..																																
cgi-bin		File		drwx--r-x	stagesco us..																																
www		File		drwx--r-x	stagesco us..																																
.bash_lo...	24	.bash_log...		-rwx--r-x	stagesco us..																																
<p>Transférer des fichiers</p>	<p>Sélectionner dans la partie <i>Site Local</i> (fenêtre gauche) un ou plusieurs fichiers (en maintenant la touche <i>Ctrl</i> enfoncée) à transférer :</p>																																				

OBJECTIF


PROCÉDURE



Ensuite faire glisser le ou les fichiers vers la partie *Site Distant*, ou cliquer droit et transférer.





Lorsque le fichier est transféré, il est visible dans la partie *Site Distant* :





Si le transfert échoue voir la procédure : activer/désactiver le mode passif.

3 Modifier les droits

OBJECTIF	PROCÉDURE
Modifier les droits de lecture et modification d'un fichier ou d'un répertoire.	<p>Cliquer droit sur le fichier ou répertoire du <i>Site Distant</i> et cliquer gauche sur Attributs de fichier.</p>  <p>Cocher les droits à activer et valider</p> 

4 Activer/désactiver le mode passif

<i>OBJECTIF</i>	<i>PROCÉDURE</i>
Activer ou désactiver le mode passif en cas de problème de connexion ou de transfert de fichier	<p>Cliquer sur le Menu Edition puis Configuration</p>  <p>Cliquer sur l'entrée Connexion.</p>  <p>Changer le mode de transfert et valider par OK.</p> 